

Инструкция по обновлению программного обеспечения блока управления EUROMATIK.net с помощью microSD карты.

Программное обеспечение (ПО) блока управления EUROMATIK.net постоянно разрабатывается, расширяется и адаптируется к изменяющимся потребностям. Чтобы владельцы раньше приобретенного устройства могли участвовать в этом техническом прогрессе, возможно обновление ПО устройства даже после его поставки.

Для проведения обновления требуется всего несколько шагов:

- 1. По нижеуказанной ссылке скачать ZIP-файл с обновлением и переместить его в пустую папку.
 - http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/Euromatik_update.zip
- 2. Полностью обесточить устройство.
- 3. Снять верхнюю крышку.
- 4. Вынуть microSD карту памяти из гнезда расположенного на верхней плате.
- 5. С помощью компьютера распаковать присланный zip архив и записать на microSD карту все файлы обновления, при этом уже существующие файлы необходимо переписать вновь.
- 6. Вставить microSD-карту назад в разъем.
- 7. Закрыть крышку блока.
- 8. Включить питание устройства.

Дальнейшее обновление происходит автоматически. После обновления устройство продолжит свою работу.



Сервисные работы

Электрическое подключение и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Соблюдайте правила техники безопасности.

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



