

# POOLcontrol®-40.NET

## Инструкция по обновлению программного обеспечения блока управления бассейном PC-40.net

Программное обеспечение (ПО) блока управления PC-40.net постоянно разрабатывается, расширяется и адаптируется к изменяющимся потребностям. Чтобы владельцы раньше приобретенного устройства могли участвовать в этом техническом прогрессе, возможно обновление ПО устройства даже после его поставки.

Обновление можно провести через интернет или с помощью micro-SD карты. После обновления устройство автоматически продолжит свою работу.

### Обновление через интернет.

Обновление через интернет возможно начиная с версии прошивки 1.4 (2018 г.).

Для проведения обновления через интернет, необходимо чтобы блок управления был подключен к LAN сети с выходом в интернет (смотри раздел «Подключение к сети и интернету» в инструкции по эксплуатации).

Линк обновления появится на обзорной веб-странице PC-40.net, при наличии доступа для специалистов. Нажав на линк, нужно следовать дальнейшим инструкциям.



### Шаги по проведению обновления помощью micro-SD карты. ZIP файл

1. По нижеуказанной ссылке скачать ZIP-файл с обновлением и переместить его в пустую папку. [http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/PC40\\_update.zip](http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/PC40_update.zip)
2. Полностью обесточить устройство.
3. Снять верхнюю крышку.
4. Вынуть micro-SD карту памяти из гнезда расположенного на плате (смотри фото).
5. С помощью компьютера распаковать zip файл и записать на microSD -карту все файлы обновления, при этом уже существующие файлы необходимо переписать вновь.
6. Вставить microSD-карту назад в разъем.
7. Закрывать крышку блока.
8. Включить питание устройства.



### Шаги по проведению обновления помощью micro-SD карты. TAR файл.

Для версии прошивки выше 1.4 (2018 г.). TAR файл не нужно распаковывать.

1. По ссылке скачать TAR-файл с обновлением. <https://osfdevices.de/m/tarballs/pc40mupd.tar>
2. Полностью обесточить устройство.
3. Снять верхнюю крышку.
4. Вынуть micro-SD карту памяти из гнезда расположенного на плате (смотри фото).
5. записать на micro-SD -карту файл обновления pc40mupd.tar.
6. Вставить micro-SD-карту назад в разъем.
7. Закрывать крышку блока.
8. Включить питание устройства.

### Сервисные работы

**Электрическое подключение и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Соблюдайте правила техники безопасности.**

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Eichendorffstrasse 6  
D-32339 Espelkamp  
Germany

Тел +49 5772 9704-0  
Факс +49 5772 5730

E-Mail: info@osf.de  
Internet: www.osf.de

